

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve

Retrouvez l'application Pompe d'épreuve sur :



Google Play



App Store



Pompe d'épreuve

- A – 1^{er} lancement de l'application
- B – Ajouter une pompe d'épreuve Connect à l'application
- C – Supprimer une pompe d'épreuve Connect à l'application
- D – Connexion de l'application à une pompe d'épreuve Connect
- E – Lancer un enregistrement
- F – Préremplir un rapport
- G – Créer un rapport
- H – Retrouver les rapports
- I – Problèmes fréquents

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve

A – 1^{er} lancement de l'application



L'application nécessite votre position GPS lors de la rédaction du rapport. Pour cette raison, vous devez autoriser l'utilisation de la localisation



L'application communique avec le capteur de pression de la pompe via une connexion Bluetooth.

C'est pourquoi, outre le Bluetooth activé, vous devez autoriser l'application à utiliser le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone.


Paramètres → *Applications* → *gestion d'applis* → *PompeEpreuve* → *Autorisations* → *Appareils à proximité* → *Autoriser*

Guide utilisateur Application Pompe d'épreuve

B – Ajouter une pompe d'épreuve Connect à l'application


Pour ajouter un appareil à l'application, celui-ci doit :

- Être à proximité
- Avoir sa batterie chargée
- Avoir ses électrodes immergées



Guide utilisateur Application Pompe d'épreuve

C – Supprimer une pompe d'épreuve Connect de l'application




Balayez sur la gauche pour faire apparaitre les boutons

Utilisez le bouton rouge de la corbeille

Guide utilisateur Application Pompe d'épreuve

D – Connexion de l'application à une pompe d'épreuve Connect



Sélectionnez une pompe d'épreuve dans la liste des appareils déjà ajoutés

Le logo Bluetooth est de couleur bleu pour les appareils disponibles à proximité



Affichage des informations du capteur

Niveau de la batterie et température

Niveau de pression



Prise de mesure en temps réel

Édition d'un rapport

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve

E – Lancer un enregistrement



Guide utilisateur Application Pompe d'épreuve



Indiquez la valeur de la pression de test




Démarrez la collecte des mesures

Un graphique avec les mesures en temps réel apparait



Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve




Démarrez l'enregistrement des mesures

Dès lors, l'application conservera les données pour fournir un graphique jusqu'à ce que l'utilisateur arrête l'enregistrement

Laissez la pompe en service le temps voulu. Il n'est pas nécessaire de rester à proximité de la pompe ni de laisser l'application au premier plan de votre smartphone.

Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil à tout moment sans que l'enregistrement s'



Arrêtez l'enregistrement

Revenez à l'écran d'accueil

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve



Retrouvez également l'ensemble de vos enregistrements dans la partie « Mesures »

Guide utilisateur Application Pompe d'épreuve

F – Préremplir un rapport



L'application permet de de préremplir vos rapport avec les données de votre entreprise afin de gagner du temps. Pour cela, cliquez sur « Paramètres »



Cliquez sur « Gérer les données de base »



Renseignez l'ensemble des informations nécessaires au rapport

Revenez à l'écran d'accueil une fois terminé pour valider


Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve

G – Créer d'un rapport




Cliquez sur « Créer un rapport »




Donnez un nom à votre rapport

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve



Sélectionnez le type de réseau à tester



Renseignez l'ensemble des informations nécessaires au rapport

Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve



Sélectionnez un enregistrement



Créez le rapport au format PDF.
Vous pourrez ensuite l'imprimer ou le partager.

Le rapport est automatiquement enregistré en appuyant sur le bouton retour.


Guide utilisateur

Application Pompe d'épreuve

H – Retrouver les rapports



Cliquez sur « Rapport »



Balayez sur la gauche pour faire apparaître les boutons

Sélectionnez le rapport souhaité

**Guide utilisateur
Application Pompe d'épreuve**

I – Problèmes fréquents

- **Je n'arrive pas à lancer l'application**
 - **Avez-vous activé le Bluetooth de votre téléphone ?**
 - **Est-ce que l'autorisation « appareil à proximité » est activée dans vos paramètres de téléphone ?**

- **Je ne détecte pas la pompe d'épreuve Connect**
 - **Les électrodes sont-elles immergées ?**
 - **La batterie de la pompe d'épreuve Connect est-elle chargée ?**

- **Est-ce que je peux observer les données en direct sur plusieurs téléphones en même temps**
 - **Oui**

- **Le téléphone doit-il rester à proximité de la pompe d'épreuve Connect durant la période de mise à l'épreuve ?**
 - **Non**